

FTP 使用说明

修改记录:

版本	日期	说明
V0.1	2019-07-10	创建文档




目录


1. 新建用户.....	1
2. 安装 FTP 服务器.....	2
3. 打开 IIS 管理器.....	4
4. 新建站点.....	6

1. 新建用户

电脑桌面右击“我的电脑”点击“管理”进入计算机管理界面，点击“用户”




输入用户名和密码，确认密码后点击“创建”




2. 安装 FTP 服务器


打开控制面板，点击“程序”



在打开的程序界面，点击“启用或关闭 Windows 功能”





在“windows 功能”中找到“Internet 信息服务”，并选中“FTP 服务”、“FTP 扩展性”和“IIS 管理控制台”前的复选框，点击“确定”




3. 打开 IIS 管理器

在控制面板中点击“系统和安全”，再点击“管理工具”




右击“Internet Information Services (IIS)管理器” 打开 IIS 管理器




4. 新建站点

打开“IIS 管理器”后，在左栏的“网站”上点击右键，打开“添加 FTP 站点”



站点名称自定义，物理路径自定义选择一个文件夹



ip 地址输入电脑的静态 IP, 选择无 SSL

添加 FTP 站点

? ×



绑定和 SSL 设置

绑定

IP 地址(A): 端口(O):

启用虚拟主机名(E):
虚拟主机(示例: ftp.contoso.com)(H):

自动启动 FTP 站点(I)

SSL

无 SSL(L)

允许 SSL(W)

需要 SSL(R)

SSL 证书(C):

身份验证选基本，选择所有用户，权限全勾，点击完成即可

添加 FTP 站点

? ×



身份验证和授权信息

身份验证

匿名(A)

基本(B)

授权

允许访问(C):

所有用户

权限

读取(D)

写入(W)

上一页(P) 下一步(N) 完成(F) 取消

在浏览器地址栏中输入 ftp://ip 地址: 端口号, 按回车键, 弹出提示输入用户名和密码, 输入之前新建的用户名和密码点击确定即可

